



上海证券交易所

行情网关 MDGW

用户手册

文档状态	<input type="checkbox"/> 初稿	文档编号	
	<input checked="" type="checkbox"/> 评审通过	作者	交易前端组
	<input type="checkbox"/> 修改	文档版本	v2.0
	<input type="checkbox"/> 发布	部门	技术开发总部
	<input type="checkbox"/> 作废	完成日期	

文档版本历史表

版本号	日期	说明
0.1	2018-10-11	新建用户手册
0.2	2018-10-14	根据意见修改
0.3	2018-10-24	根据行情网关 0.2.5 版本修改
0.4	2018-10-31	根据意见修改
0.5	2018-11-06	新增 4.3 安装认证证书
0.6	2018-11-15	根据意见修改
0.7	2018-11-23	新增登录操作
0.8	2019-01-07	根据 0.3.2-0.3.3 版本修改
0.9	2019-01-22	页面添加证书过期日期
1.0	2019-03-13	修正部分文字说明，修改硬件配置要求
1.1	2019-04-04	任务总览中文件任务可输入搜索关键字
1.2	2019-07-08	修改任务总览页面证书显示，任务添加自动启动
1.3	2019-08-14	补充文件证书使用说明;添加用户登录锁定说明
1.4	2019-11-15	添加 forwardTask 转发任务
1.5	2019-11-26	软件升级提醒

1.6	2020-04-03	配置文件 mdgw.property 说明
1.7	2020-06-18	支持多个系统证书；新增集中监控；任务添加链路切换循环次数参数 补充 Java 8 要求
1.8	2020-09-22	证书管理功能移到系统工具页； 调整集中监控界面图片 添加软件关闭的章节
1.9	2021-01-13	1. 调整推荐浏览器版本 2. 补充 Web 端密码遗忘重置方式 3. 增加修改 Web 端初始密码说明 4. 补充软件路径要求 5. 删除 FAQ 中重置密码说明和证书启用说明
2.0	2021-05-14	支持多 vss 接入 界面优化

目录

1	概述	6
1.1	什么是行情网关	6
1.2	为什么使用行情网关	6
1.3	联系方式	6
2	软件特性	7
3	系统要求	8
3.1	硬件配置要求	8
3.2	软件配置要求	8
3.2.1	操作系统版本	8
3.2.2	Java 运行环境版本	8
3.2.3	浏览器版本	8
4	软件部署	10
4.1	下载与部署行情网关	10
4.2	下载并安装 Java 运行环境（JRE）	10
4.3	安装认证证书	11
4.3.1	使用 EKey 认证	11
4.3.2	使用文件证书	11
5	软件使用	13
5.1	启动	13
5.2	关闭	13
5.3	行情网关页面	13
5.3.1	任务总览页	14
5.3.2	任务详情页	16
5.3.3	系统工具页	18

5.4	操作说明	20
5.4.1	登录操作	20
5.4.2	修改 TCP 任务配置	22
5.4.3	修改 UDP 高速地面任务配置	27
5.4.4	修改 UDP 卫星任务配置	33
5.4.5	接收数据业务管理	39
6	集中监控软件使用	41
6.1	启动	41
6.2	关闭	41
6.3	界面介绍	41
6.3.1	行情网关页面	42
6.4	操作说明	52
6.4.1	登录操作	52
6.4.2	添加行情网关操作	53
6.4.3	编辑网关操作	55
6.4.4	删除网关操作	57
6.4.5	开始监控操作	57
6.4.6	取消监控操作	57
7	FAQ	59
8	软件升级提醒	61
8.1	0.4.0 版本	61
8.2	0.6.0 版本	61
8.3	0.7.0 版本	61

1 概述

1.1 什么是行情网关

上海证券交易所行情网关 MDGW，是为接收行情流及行情相关文件而设计开发的应用软件。

1.2 为什么使用行情网关

行情网关作为行情接收客户端，具有以下优势：

1. 提供基于 socket 的行情流接口
2. 统一行情及文件传输，支持未来新增数据传输业务。
3. 用户身份认证与管理
4. 直观显示及监控相应业务的数据接收情况
5. 更加灵活的用户及参数配置

1.3 联系方式

技术服务 QQ 群： 298643611

技术服务电话：4009003600 (8:00-20:00)

电子邮件： tech_support@sse.com.cn

技术服务微信公众号： SSE-TechService (回复 00 进入人工服务)



2 软件特性



准确高效

数据接收处理平台支持接收不同业务行情及数据，保证接收数据的完整性和数据交换的高效性。



使用简便

无需安装，在 Java 环境下可直接使用。参数及用户设置配置可通过 Web 浏览器操作。

3 系统要求

3.1 硬件配置要求

硬件配置标准（推荐）
Intel Xeon CPU E5-2660（2.2GHz，8核）或更高配置
内存 4G
显示器分辨率能够支持 1024*768，或者更高标准

3.2 软件配置要求

3.2.1 操作系统版本

目前经测试验证的操作系统
Windows Server 2008, Enterprise Edition, 64bit
Windows Server 2012, Enterprise Edition, 64bit
Windows Server 2016, Enterprise Edition, 64bit
Redhat Enterprise Linux 7.0 及以上
Centos 7.0 及以上

3.2.2 Java 运行环境版本

需要 JDK/OpenJDK**8u102**（Java8 64 位）及以上 Java 8 版本。

3.2.3 浏览器版本

兼容 Chrome 72 及以上版本、Firefox 64 及以上版本和 Safari13 及以上版本。推荐使用 Chrome 浏览器。

4 软件部署

4.1 下载与部署行情网关

访问上海证券交易所主页进行获取，详情咨询技术服务热线(400-900-3600)或联络群。

文件/目录名	备注
startup.bat	Windows 系统下启动行情网关
shutdown.bat	Windows 系统下关闭行情网关
cfg	子目录，包含上海证券交易所行情网关平台配置文件
cfg/task	任务、定时启停及软件基本信息的配置文件
cfg/log4j2.xml	日志配置文件，采用 log4j2 标准配置方式
cfg/mdgw.properties	应用配置文件，通常无需直接修改， 若修改，请使用 UTF-8 编码方式打开并保存。
lib	子目录，包含程序库
logs	子目录，用于存放程序和日志文件
monitor	子目录，用于存放监控数据
static	子目录，包含 Web 页面静态文件

注：软件路径应仅包含数字(0-9)、字母(a-zA-Z)、部分分隔符如下划线(_)、点(.)、短横线(-)等，不应包含空格、中文、加号(+)等其他字符。

4.2 下载并安装 Java 运行环境（JRE）

本软件依赖于 Java 运行环境（具体版本要求见本文前述章节），可在命令行输入以下命令以确认运行环境版本：`java -version`

Windows 系统如图所示：

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\nengchenli.SSE>java -version
java version "1.8.0_162"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_162-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.162-b12, mixed mode)

C:\Users\nengchenli.SSE>
```

4.3 安装认证证书

4.3.1 使用 EKey 认证

MDGW 使用上海证券交易所 EKey 进行登录认证，需进行 EKey 驱动程序证书管理工具的安装，并将 EKey 插入 USB 接口进行使用。具体使用步骤如下：


1. 上海证券交易所官网下载 EKey 驱动及管理工具。

<http://www.sse.com.cn/home/biz/cnsca/download/driverstools/>

将下载文件解压，点击程序按照安装向导进行安装。

2. 将 EKey 插入 USB 接口。

3. 双击进入“上海证券交易所证书管理工具（文鼎创）”。若界面显示证书相关信息且证书状态为有效，说明接入的 EKey 有效。



4.3.2 使用文件证书

MDGW 也可使用文件证书进行安全认证。用户需将文件证书拷贝至 {mdgw_dir}¹/cfg 中，并在 {mdgw_dir}/cfg/mdgw.properties 文件中配置 cert.path.pfxCertFile，证书文件 PIN 码在系统工具页面配置，参见证书管理章节。

首次使用文件证书的用户，建议修改文件证书初始密码，方法如下：

- 1) 确保 JDK（非 JRE）路径 bin 目录下的 keytool 命令可用
- 2) 采用如下命令修改密码，{} 部分需替换为实际内容：

```
keytool -importkeystore -srckeystore {pfx.cert.path} -srcstoretype PKCS12  
-srcstorepass {oldPfxPin} -destkeystore {pfx.cert.path} -deststoretype  
PKCS12 -deststorepass {newPfxPin} -destkeypass {newPfxPin}
```

各参数释义如下：

pfx.cert.path: 文件证书路径，包含待修改证书的文件名

oldPfxPin: 文件证书原密码

newPfxPin: 文件证书新密码

该命令会将文件证书的密码修改为新密码，同时在文件证书所在目录下生成一个 .old 文件，该文件为修改密码前的文件证书的备份。

keytool 命令详见

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/keytool.html>

- 3) 检查修改后的文件证书及新密码在行情网关中可正常使用

¹以 {mdgw_dir} 表示行情网关软件目录所在路径。

5 软件使用

5.1 启动

双击 “mdgw / startup.bat(.sh)”，启动行情网关 MDGW。

浏览器地址栏输入 “http://{mdgw_ip}:{port}/mdgw/index.html”，跳转进入行情网关页面。其中 {mdgw_ip} 为行情网关部署所在主机 ip，默认为 0.0.0.0，{port} 默认为 9898。可通过修改 cfg/mdgw.properties 文件中的 http.server.host 和 http.server.port 属性进行调整。

startup.bat(.sh) 配置的参数解释如下：


参数	解释
-Xmx	The maximum Java heap size
-Xms	The initial and minimum Java heap size
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError	Dump heap to file when java.lang.OutOfMemoryError is thrown
-Dlog4j.configurationFile	日志库 log4j 的配置文件
-verbose:GC	Displays information about each GC event
-XX:+PrintGCDetails	Print more detailed messages at every GC
-XX:+PrintGCDateStamps	Print of a date stamp at every GC
-Xloggc:gc.log.%randNum%	Log GC verbose output to specified file

5.2 关闭

双击 “mdgw / shutdown.bat(.sh)”，关闭行情网关 MDGW。

5.3 行情网关页面


页面跳转后进入行情网关页面，行情网关包括以下三个页面：任务总览页、任务详情页和系统工具页。可以通过页面左侧导航栏进行页面的切换。



导航栏的详细功能介绍如下表：


选项	功能
 任务总览	跳转到任务总览页
 任务详情	展开任务详情列表
 行情任务 文件任务 转发任务	选择任务名称行情任务、文件任务、转发任务跳转到对应的详情页面
 系统工具	跳转到系统工具页

行情网关页面可以进行任务传输方式的选择，有 Tcp、Udp 高速地面和 Udp 卫星三种传输方式。切换传输方式可以查看其对应任务的数据信息，切换成功会有提示信息。



5.3.1 任务总览页

显示对应传输方式下所有任务的基本信息。包括任务信息总览、当前用户访问记录和证书标识符。



任务总览字段详细介绍：

字段名称	描述
任务名称	任务名称
总消息数	显示接收到的消息总数
丢包率	显示接收数据的丢包比率
环境号	显示当前业务环境号
任务状态	显示当前任务状态
详情	点击详情跳转进入任务详情页
文件名	落地生成文件的文件名
生成时间	文件生成的时间
刷新时间	文件的刷新时间
类型	文件的订阅类型

当前用户访问记录分为汇总和详情两个标签页。


当前用户访问记录			汇总	详情
#	连接地址	连接数目		
1	0:0:0:0:0:0:1	1		

当前用户访问记录列表字段详细介绍：

字段名称	描述
连接地址	显示 websocket 成功连接到行情网关的地址
连接数目	显示 websocket 成功连接的个数
连接建立时间	显示 websocket 成功连接建立的时间

5.3.2 任务详情页


显示任务的详细信息，包括任务状态、监控数据和配置信息三个区域。



5.3.2.1 任务状态公告栏

任务状态公告栏显示用户操作记录、操作提示及错误信息。

2019-01-07 15:38:37	info	begin to write mkttdt34.txt
2019-01-07 15:38:07	info	task marketDataTask is running
2019-01-07 15:38:07	warn	subscribe security type fail. ATP, errorCode 1001
2019-01-07 15:38:07	info	authenticate success
2019-01-07 15:38:07	info	198.2.204.1 connected
2019-01-07 15:38:07	info	connecting TcpAddressEntry [remoteIp=198.2.204.1, remotePort=10315, localIp=0.0.0.0]

鼠标悬浮在任务状态公告栏，弹出  按钮。点击可以清空当前任务状态公告栏内显示信息。公告栏信息显示详见下表：

时间	信息类型	描述
发生时间 HH:mm:ss	info / warn	事件描述

5.3.2.2 监控数据



监控数据字段详细说明：

字段名称	描述
总消息数	显示消息的总数目
待处理消息数	显示等待处理的消息数目
拒绝消息数	显示拒绝的消息数目
接收吞吐量	显示上游接收消息的吞吐量
丢包数	显示丢包数目
丢包率	显示丢包数目与总消息数的比率（单位：%）
流式行情吞吐量	显示流式行情处理吞吐量
行情文件处理吞吐量	显示行情文件处理吞吐量
文件服务吞吐量	处理文件消息吞吐量
转发报文数	转发的报文数量，
转发服务吞吐量	转发消息吞吐量
用户名	显示已接入行情网关 VSS 端的 CompId
地址	显示已接入行情网关 VSS 端的 IP 和端口
吞吐量	显示发送流式行情至 VSS 的吞吐量
接入状态	用户接入行情网关的状态，已接入/未接入
已订阅成功	订阅接收的消息
远程地址	显示当前连接的远程地址
本机地址	显示当前连接的本机 IP 地址

5.3.2.3 配置信息

显示任务的基本信息和地址列表。

配置信息

修改

基本信息		
任务名称：行情任务	用户名：38039	环编号：31
传输方式：TCP	默认收发目录：/files/md/tcp/	链路切换循环次数：2
文件刷新开关：开启	自动启动开关：关闭	订阅：股票,衍生品,林业
流式行情协议：Binary	流式行情地址：127.0.0.1	流式行情端口：50010
流式行情接入上限数：1		
地址列表		
#	远程地址	本机地址
1	180.2.24.1	0.0.0.0
2	180.2.154.1	0.0.0.0

5.3.3 系统工具页

5.3.3.1 定时任务设置

显示定时开启和关闭任务的时间，可以修改定时任务设置

定时任务设置

任务名称：行情任务

修改

关闭

每日开启时间 08:10 每日关闭时间 16:30

任务名称：文件任务

修改

关闭

每日开启时间 08:10 每日关闭时间 16:30

任务名称：转发任务

修改

关闭

每日开启时间 08:10 每日关闭时间 16:30

定时任务设置字段详细说明

字段名称	描述
任务名称	行情任务/文件任务/转发任务
每日开启时间	任务每日定时开启的时间
每日关闭时间	任务每日定时关闭的时间
修改	点击后可以修改每日开启时间和每日关闭时间
	关闭定时任务设置
	开启定时任务设置

5.3.3.2 证书管理

证书管理页面显示证书信息，并对证书进行操作，包括配置证书 PIN 和启用某一证书等。网关首次启动时，需在此页面配置某一证书的 PIN 并启用该证书，启用的证书会在认证环节使用。网关会记录最近一次使用的系统证书，在后续启动时优先启用该证书，当未找到系统证书，自动切换文件证书，若文件证书也不可用，当前证书设为空，任务无法正常启动。



证书标识符字段详细介绍：

字段名称	描述
正在使用	正在使用证书名称
全部证书	
系统证书	系统证书名称，如 EKey。如果插入多个 UKey，系统证书有多个。
文件证书	文件证书名称，如 Pfx 文件证书

“刷新”按钮会重新搜索并加载系统证书和文件证书。

“配置”按钮会弹框要求输入该证书的 PIN，如下图：



“启用”按钮会弹框确认是否启用该证书，如下图：



启用成功后，正在使用的证书将会被替换成该证书，若启用失败，会返回失败原因。

【注】证书有效期天数低于 90 天，刷新页面，会弹框提醒用户。

【注】系统证书发生认证失败，直接切换至文件证书。系统证书为主用，文件证书为备用，多个系统证书无法实现主备。

5.4 操作说明

任务配置说明：

编号	描述
1	参数配置在生效之前，会对输入项的有效性进行校验。
2	在本窗口修改配置参数并保存（按“确定”按钮或者“应用”按钮），如果提示保存成功即设置生效。
3	保存参数时只保存当前界面数据

5.4.1 登录操作

用户处于非登录状态时，仅能查看页面信息。若修改任务信息，要进行登录操作。有以下两种方式：

1. 点击页面“登录”按钮，在弹出的提示框内根据输入框提示输入正确的用户名和密码（默认用户名为 admin，密码为 SseGw@dm1n），点击登录。首次登录后，建议修改初始密码。
2. 点击有权限控制的操作按钮，会弹出行情网关登录提示框，在输入框内根据提示输入正确的用户名和密码，点击登录。

×

行情网关

请输入用户名

请输入密码

登录

登录成功，会弹出提示信息，页面右上角显示当前登入用户的用户名，可以注销用户或修改用户密码。

≡

传输方式: Tcp ▾

admin ▾

连续登录失败次数超过 10 次，将锁定登录账号 1 小时。1 小时后，允许再次尝试登录。如若想关闭登录锁定功能，可在 {mdgw_dir}/cfg/mdgw.properties 文件中将配置 enable.login.lock 设置为 false (enable.login.lock=false)。该方法可用于账号锁定情况下，应急处理。

×

×

用户名或密码为错误, 剩余尝试次数: 6

账号已锁住, 请1小时后重试. 锁住时间: 2019-08-14 21:36:56

行情网关

admin

登录

行情网关

admin

登录

【注】行情网关仅提供一个用户账号，该账号不支持在多个浏览器同时在线。一个用户使用该账号登录成功后，若有其他用户登录，已登入用户会被注销，需要重新登录。

【注】登录密码重置方式：上交所官网重新下载软件包，使用重新下载的 User.json 配置文件替换原目录下的 User.json 文件。

5.4.2 修改 TCP 任务配置

单击 **传输方式：Tcp** 选择 Tcp。

5.4.2.1 行情任务参数配置

单击导航栏 **行情任务** --> 单击配置信息中的 **修改**，修改完成后单击 **确定** 保存修改信息。

配置信息修改

×

基本信息

任务名称：

行情任务

传输方式：

TCP

用户名：

38039

密码：

环境号：

31

订阅：

股票 衍生品 综业

默认收发目录：

/files/md/tcp/

链路切换循环次数：

2

文件刷新开关：

☒

自动启动开关：

☐

流式行情协议：

Binary

流式行情地址：

127.0.0.1

流式行情端口：

50010

流式行情接入上限数：

1

地址列表

远程地址1：

180.2.24.1

本机地址1：

0.0.0.0

远程地址2：

180.2.154.1

本机地址2：

0.0.0.0

远程地址3：

远程地址

本机地址3：

请选择

远程地址4：

远程地址

本机地址4：

请选择

关闭




确定

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：行情任务	不可修改
传输方式	TCP	不可修改

用户名	PBU 账号	
密码	PBU 密码（界面输入显示 “*”）	
环境号	当前业务环境号	
订阅	多选下拉框，可选择股票、衍生品、 业和债券	
默认收发目录	文件落地保存路径	默认 ./files/md/tcp/
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
文件刷新开关	开启后，行情数据会写入到文件中并落地	
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启动行情任务	默认关闭
流式行情协议	单选下拉框，可选择 Binary 或 Step	
流式行情地址	VSS 连接的 IP 地址	
流式行情端口	VSS 连接的端口	
流式行情接入上限数	可允许接入的最大 VSS 数量	
远程地址 1	远程 IP 地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
远程地址 2	远程 IP 地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
远程地址 3	远程 IP 地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	
远程地址 4	远程 IP 地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	

5.4.2.2 文件任务参数配置

单击导航栏  --> 点击配置信息中的  ，修改完成后点击 

保存修改信息。

配置信息修改

×

基本信息

任务名称：

文件任务

传输方式：

TCP

用户名：

38029

密码：

环境号：

31

订阅：

行情文件公告文件

默认收发目录：

./files/file/tcp/

链路切换循环次数：

2

自动启动开关：

地址列表

远程地址1：

180.2.24.1

本机地址1：

0.0.0.0

远程地址2：

180.2.154.1

本机地址2：

0.0.0.0

远程地址3：

远程地址

本机地址3：

请选择

远程地址4：

远程地址

本机地址4：

请选择

关闭

确定

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：文件任务	不可修改
传输方式	TCP	不可修改
用户名	PBU 账号	
密码	PBU 密码（界面输入显示“*”）	
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择行情文件、公告文件、ETF 公告文件、信息文件、通知文件和港股行情文件	
默认收发目录	文件落地保存路径	默认 ./files/file/tcp/

链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启动文件任务	默认关闭
远程地址 1	远程 IP 地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
远程地址 2	远程 IP 地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
远程地址 3	远程 IP 地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	
远程地址 4	远程 IP 地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	

5.4.2.3 转发任务参数配置

单击导航栏 **转发任务** --> 点击配置信息中的 **修改**，修改完成后点击 **确定** 保存修改信息。

配置信息修改

×

基本信息

任务名称：转发任务

传输方式：TCP

用户名：38039

密码：*****

环境号：31

订阅：深圳行情转发

链路切换循环次数：2

自动启动开关：☐

深圳行情转发服务

流式行情地址：127.0.0.1

流式行情端口：50020

地址列表

远程地址1：180.2.24.1

本机地址1：0.0.0.0

远程地址2：180.2.154.1

本机地址2：0.0.0.0

远程地址3：远程地址

本机地址3：请选择

远程地址4：远程地址

本机地址4：请选择

关闭

确定

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：转发任务	不可修改
传输方式	TCP	不可修改
用户名	PBU 账号	
密码	PBU 密码（界面输入显示“*”）	
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择深圳行情转发	
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启动转发任务	默认关闭
流式行情地址	深圳行情转发服务地址	

流式行情端口	深圳行情转发服务端口	
远程地址 1	远程 IP 地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
远程地址 2	远程 IP 地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
远程地址 3	远程 IP 地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	
远程地址 4	远程 IP 地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	

5.4.3 修改 UDP 高速地面任务配置

传输方式：Udp高速地面

单击 选择 Udp 高速地面。

5.4.3.1 行情任务参数配置

行情任务

单击导航栏 --> 点击配置信息中的 修改 ，修改完成后点击

确定

保存修改信息。

基本信息

任务名称：

行情任务

传输方式：

Udp高速地面

环境号：

31

订阅：

股票 衍生品 综业

默认收发目录：

./files/md/udp-ground/

链路切换循环次数：

2

文件刷新开关：

Udp缓存开关：

自动启动开关：

流式行情协议：

Binary

流式行情地址：

127.0.0.1

流式行情端口：

50010

流式行情接入上限数：

1

地址列表

认证地址1：

180.3.6.1

认证本机地址1：

0.0.0.0

组播地址1：

230.12.1.6

本机地址1：

127.0.0.1

认证地址2：

180.3.136.1

认证本机地址2：

0.0.0.0

组播地址2：

230.12.1.8

本机地址2：

127.0.0.1

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：行情任务	不可修改
传输方式	Udp 高速地面	不可修改
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择股票、衍生品、综业和债券	
默认收发目录	文件落地保存路径	默认 ./files/md/udp-ground/
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
文件刷新开关	开启后，行情数据会写入到文件中并落地	

Udp 缓存开关	开启或关闭 Udp 缓存功能	默认行情关闭、文件打开 缓存打开不保证解决乱序问题
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时， 会自动启动行情任务	默认关闭
流式行情协议	单选下拉框，可选择 Binary 或 Step	
流式行情地址	VSS 连接的 IP 地址	
流式行情端口	VSS 连接的端口	
流式行情接入上限数	可允许接入的最大 VSS 数量	
认证地址 1	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 1	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 1	组播地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 2	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 2	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 2	组播地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 3	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 3	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 3	组播地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 4	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 4	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 4	组播地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0

5.4.3.2 文件任务参数配置

单击导航栏 **文件任务** --> 点击配置信息中的 **修改**，修改完成后点击 **确定** 保存修改信息。

配置信息修改

×

基本信息

任务名称：

文件任务

传输方式：

Udp高速地面

环境号：

31

订阅：

行情文件公告文件

默认收发目录：

./files/file/udp-ground/

链路切换循环次数：

2

Udp缓存开关：

自动启动开关：

地址列表

认证地址1：

180.3.6.1

认证本机地址1：

0.0.0.0

组播地址1：

230.12.1.5

本机地址1：

127.0.0.1

认证地址2：

180.3.136.1

认证本机地址2：

0.0.0.0

组播地址2：

230.12.1.7

本机地址2：

127.0.0.1

认证地址3：

认证地址

认证本机地址3：

请选择

组播地址3：

组播地址

本机地址3：




请选择

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：文件任务	不可修改
传输方式	Udp 高速地面	不可修改
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择行情文件、公告文件、ETF 公告文件、信息文件、通知文件和港股行情文件	
默认收发目录	文件落地保存路径	默认 ./files/file/udp-ground/

链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
Udp 缓存开关	开启或关闭 Udp 缓存功能	默认行情关闭、文件打开 缓存打开不保证解决乱序问题
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启动文件传输任务	默认关闭
认证地址 1	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 1	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 1	组播地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 2	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 2	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 2	组播地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 3	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 3	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 3	组播地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 4	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 4	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 4	组播地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0

5.4.3.1 转发任务参数配置

单击导航栏  --> 点击配置信息中的  ，修改完成后点击  保存修改信息。

配置信息修改

×

基本信息

任务名称：

转发任务

传输方式：

Udp高速地面

环境号：

31

订阅：

深圳行情转发

链路切换循环次数：

2

Udp缓存开关：

自动启动开关：

深圳行情转发服务

流式行情地址：

127.0.0.1

流式行情端口：

50020

地址列表

认证地址1：

180.3.6.1

认证本机地址1：

0.0.0.0

组播地址1：

230.12.1.9

本机地址1：

127.0.0.1

认证地址2：

180.3.136.1

认证本机地址2：

0.0.0.0

组播地址2：

230.12.1.10

本机地址2：

127.0.0.1

认证地址3：

认证地址

认证本机地址3：


请选择

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：转发任务	不可修改
传输方式	Udp 高速地面	不可修改
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择深圳行情转发	
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
Udp 缓存开关	开启或关闭 Udp 缓存功能	默认行情关闭、文件打开 缓存打开不保证解决乱序问题
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动	默认关闭

	启动转发任务	
流式行情地址	深圳行情转发服务地址	
流式行情端口	深圳行情转发服务端口	
认证地址 1	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 1	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 1	组播地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 2	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 2	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 2	组播地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 3	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 3	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 3	组播地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
认证地址 4	用于认证的远程 IP 地址	
认证本机地址 4	用于认证的本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 4	组播地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0

5.4.4 修改 UDP 卫星任务配置

单击 **传输方式：Udp卫星** ，选择 Udp 卫星。

5.4.4.1 行情任务参数配置

单击导航栏 **行情任务** --> 点击配置信息中的 **修改**，修改完成后点击

确定 保存修改信息。

配置信息修改

×

基本信息

任务名称：行情任务

传输方式：Udp卫星

环境号：31

订阅：股票 衍生品 综业

默认收发目录：./files/md/udp-sate/

链路切换循环次数：2

文件刷新开关：☒

Udp缓存开关：☐

自动启动开关：☐

流式行情协议：Binary

流式行情地址：198.2.102.1

流式行情端口：50010

流式行情接入上限数：1

地址列表

组播地址1: 230.12.1.4

本机地址1: 127.0.0.1

组播地址2: 230.12.1.4

本机地址2: 127.0.0.1

组播地址3: 组播地址

本机地址3: 请选择

组播地址4: 组播地址

本机地址4: 请选择

关闭




确定

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：行情任务	不可修改
传输方式	Udp 卫星	不可修改
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择股票、衍生品、综业和债券	
默认收发目录	文件落地保存路径	默认 ./files/md/udp-sate/
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
文件刷新开关	开启后，行情数据会写入到文件中并落地	
Udp 缓存开关	开启或关闭 Udp 缓存功能	默认行情关闭、文

		件打开 缓存打开不保证 解决乱序问题
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启动行情任务	默认关闭
流式行情类型	单选下拉框，可选择 Binary 或 Step	
流式行情地址	VSS 连接 IP 地址	
流式行情端口	VSS 连接端口	
流式行情接入 上限数	可允许接入的最大 VSS 数量	
组播地址 1	组播 IP 地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 2	组播 IP 地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 3	组播 IP 地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 4	组播 IP 地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0

5.4.4.1 文件任务参数配置

单击导航栏  --> 点击配置信息中的  ，修改完成后点击  保存修改信息。

基本信息

任务名称：

文件任务

传输方式：

Udp卫星

环境号：

31

订阅：

行情文件公告文件

默认收发目录：

./files/file/udp-sate/

链路切换循环次数：

2

Udp缓存开关：

自动启动开关：

地址列表

组播地址1：

230.12.1.3

本机地址1：

127.0.0.1

组播地址2：

230.12.1.3

本机地址2：

127.0.0.1

组播地址3：

组播地址

本机地址3：

请选择

组播地址4：

组播地址

本机地址4：

请选择

关闭

确定

任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：文件任务	不可修改
传输方式	Udp 卫星	不可修改
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择行情文件、公告文件、ETF 公告文件、信息文件、通知文件和港股行情文件	
默认收发目录	文件落地保存路径	默认 ./files/file/udp-sate/
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
Udp 缓存开关	开启或关闭 Udp 缓存功能	默认行情关闭、文件打开 缓存打开不保证解决

		乱序问题
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启动文件传输任务	默认关闭
组播地址 1	组播 IP 地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 2	组播 IP 地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 3	组播 IP 地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 4	组播 IP 地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0

5.4.4.1 转发任务参数配置

单击导航栏 **转发任务** --> 点击配置信息中的 **修改**，修改完成后点击 **确定** 保存修改信息。

基本信息

任务名称：

转发任务

传输方式：

Udp卫星

环境号：

31

订阅：

深圳行情转发

链路切换循环次数：

2

Udp缓存开关：

自动启动开关：

深圳行情转发服务

流式行情地址：

127.0.0.1

流式行情端口：

50020

地址列表

组播地址1：

230.12.1.3

组播地址2：

230.12.1.3

组播地址3：

组播地址

组播地址4：

组播地址

本机地址1：

127.0.0.1

本机地址2：

127.0.0.1

本机地址3：

请选择

本机地址4：

请选择

关闭

确定



任务配置字段详见下表：

参数	说明	备注
任务名称	任务名称：转发任务	不可修改
传输方式	Udp 卫星	不可修改
环境号	环境号	
订阅	多选下拉框，可选择深圳行情转发	
链路切换循环次数	按配置的链路切换时的循环次数	
Udp 缓存开关	开启或关闭 Udp 缓存功能	默认行情关闭、文件打开 缓存打开不保证解决乱序问题
自动启动开关	开启后，行情网关软件启动时，会自动启	默认关闭

	动转发任务	
流式行情地址	深圳行情转发服务地址	
流式行情端口	深圳行情转发服务端口	
组播地址 1	组播 IP 地址	
本机地址 1	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 2	组播 IP 地址	
本机地址 2	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 3	组播 IP 地址	
本机地址 3	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0
组播地址 4	组播 IP 地址	
本机地址 4	本地 IP 地址	默认 0.0.0.0

5.4.5 接收数据业务管理

5.4.5.1 接收数据状态

1. 当任务处于未接收数据状态时，用户可点击 图标，进行数据接收操作。
2. 当任务处于接收数据状态时，用户可点击 图标，进行暂停数据接收操作。
- 任务状态详见下表：

当前状态	描述
CREATED	任务已成功创建，可以启动任务
CONNECTING	连接中
CONNECTED	连接成功
BOUND	UDP 绑定成功
AUTHENTICATED	认证通过
RUNNING	任务运行中，可以接收消息
STOPPING	正在关闭任务中
STOPPED	任务已关闭
STOP_FAILED	任务关闭失败

说明：

1. 任务只能在 CREATED 和 STOPPED 状态下可以启动
2. 任务状态是 CREATED、STOPPING 或 STOPPED 时，任务不可以关闭

5.4.5.2 落地文件生成

当数据处于接收状态时，会根据数据接收业务类型落地生成文件，落地文件成功后会存储在配置信息的收发目录中，找到相应文件点击可以看到接收到的数据。

6 集中监控软件使用

6.1 启动

运行 “gateway-monitor / startup.bat(.sh)”，启动集中监控 gateway-monitor。

浏览器地址栏输入 “http://{ip}:{port}/gatewaymonitor/index.html”，跳转进入集中监控页面。其中{ip}为集中监控部署所在主机 ip，默认为 0.0.0.0，{port}默认为 8888。可通过修改 cfg/gateway-monitor.properties 文件中的 http.server.host 和 http.server.port 属性进行调整。

startup.bat(.sh)配置参数解释如下：

参数	解释
-Xmx	The maximum Java heap size
-Xms	The initial and minimum Java heap size
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError	Dump heap to file when java.lang.OutOfMemoryError is thrown
-Dlog4j.configurationFile	日志库 log4j 的配置文件
-verbose:GC	Displays information about each GC event
-XX:+PrintGCDetails	Print more detailed messages at every GC
-XX:+PrintGCDateStamps	Print of a date stamp at every GC
-Xloggc:gc.log.%randNum%	Log GC verbose output to specified file

6.2 关闭

运行 “gateway-monitor / shutdown.bat(.sh)”，关闭集中监控 gateway-monitor 软件。Windows 操作系统也可以直接关闭控制台。

6.3 界面介绍


浏览器地址栏输入正确地址后，跳转进入交易及行情网关集中监控页面。网关监控包含交易网关和行情网关两个页面，可以通过顶部导航栏进行页面的切换。导航栏详情如下：

选项	功能
----	----

交易网关	切换至集中监控交易网关页面
行情网关	切换至集中监控行情网关页面

6.3.1 行情网关页面

集中监控行情网关页面，此部分管理行情网关节点及显示各节点基本信息、各任务的运行指标。



6.3.1.1 行情网关节点

此部分可管理监控的行情网关节点，包括行情网关新增、编辑、删除、开始监控、取消监控。每个配置的网关可以查看网关别名、监控状态、基本信息、各任务状态等信息。




配置的行情网关节点可按照行情网关总数、运行正常、运行异常、未监控网关数分类展示。并按照选择排序方式排列。



字段介绍：

字段名称	描述
行情网关总数	显示页面配置行情网关总数目。点击可查看所有配置行情网关
运行正常	显示监控的网关中运行正常的数目。点击可查看所有运行

	正常行情网关
运行异常	显示监控的网关中运行异常的数目。点击可查看所有运行异常行情网关
未监控网关数	显示已配置行情网关中，未开始监控的网关数目。点击可查看所有未监控行情网关
网关别名搜索	通过网关别名搜索网关
排序方式	行情网关节点排序方式， 添加顺序：按网关节点创建时间排序展示，默认排序方式； 异常优先：按网关节点运行状态排序，依次为运行异常、运行正常、未监控

对于每个行情网关节点，蓝色框且状态图标为  表示该网关运行正常，红色框且状态图标为  表示该网关运行异常，黑色框且状态图标为  表示未监控该网关。

下图分别表示网关运行正常、网关运行异常、网关未监控三种状态：

MDGW_2 			
任务	状态	环境号	
行情任务	正常	90	
文件任务	正常	90	
转发任务	未监控	--	

MDGW_1 			
任务	状态	环境号	
行情任务	正常	14	
文件任务	异常	31	
转发任务	未监控	--	

MDGW_3

任务	状态	环境号
行情任务	未监控	14
文件任务	未监控	31
转发任务	未监控	31

字段介绍：

字段名称	描述
行情任务	行情任务状态
文件任务	文件任务状态
转发任务	转发任务状态

鼠标悬浮在配置行情网关别名，可显示该行情网关节点具体信息。

MDGW_1

任务	环境号
行情任务	14
文件任务	--
转发任务	--

网关别名：MDGW_1

监控状态：CONNECTED

网关IP地址：0.0.0.0

网关端口号：9898

监控方式：定时监控

开始监控时间：08：30

停止监控时间：16：00

监控项：行情任务

字段介绍：

字段名称	描述
网关别名	行情网关别名，配置后不可修改
监控状态	行情网关节点监控状态
网关 IP 地址	行情网关 IP
网关端口号	行情网关端口号
监控方式	监控方式，包含定时监控、手动监控
开始监控时间	开始监控时间，仅监控方式为定时监控时有该字段

字段名称	描述
动态信息	
总消息数	显示消息的总数目
待处理消息数	显示等待处理的消息数目
拒绝消息数	显示拒绝的消息数目
接收吞吐率	显示上游接收消息的吞吐率
丢包数	显示丢包数目
丢包率	显示丢包数目与总消息数的比率（单位：%）
流式行情吞吐率	显示流式行情处理吞吐率
行情文件处理吞吐率	显示行情文件处理吞吐率
静态信息	
任务名称	任务名称
环境号	当前连接的环境号
已订阅成功	订阅成功的行情类别
连接上交所地址	发送服务器地址
已接入用户数量	VSS 服务接入的用户数量
详情	显示详细的 VSS 接入信息
吞吐率	
接收吞吐率	点击可显示、关闭接收吞吐率折线
流接口吞吐率	点击可显示、关闭流接口吞吐率折线
行情文件吞吐率	点击可显示、关闭行情文件吞吐率折线
	放大折线图信息
运行信息	
时间	运行信息发生时间
名称	任务名称
内容	运行信息内容
	放大运行信息

点击详情按钮，弹出详细的 VSS 接入信息。

已接入用户信息

×

序号	用户名	地址	吞吐率
1	vssBinaryCompld		13
2	vssBinaryCompld		13
3	vssBinaryCompld		13


共 3 条 < 1 > 前往 1 页

取消

点击放大吞吐率，弹出显示折线图详细信息，可选择显示时间段。

md吞吐率

×



关闭

点击放大运行信息，弹出框中显示详细信息，可选择运行信息数目，查询最近 50 条、100 条、200 条信息（默认显示最近 50 条运行信息）。

MDGW_TEST_1运行信息

运行信息数目: 50

时间	名称	内容
2020-06-19 09:00:29	md	begin to write mkttdt91.txt
2020-06-19 09:00:29	md	begin to write mkttdt93.txt
2020-06-19 09:00:29	md	begin to write mkttdt90.txt
2020-06-19 09:00:00	md	task marketDataTask is running
2020-06-19 09:00:00	md	authenticate success
2020-06-19 09:00:00	md	.connected
2020-06-19 09:00:00	md	connecting TcpAddressEntry [remoteIp= remotePort= callp=0.0.0.0]
2020-06-19 09:00:00	md	ready to start task
		connecting TcpAddressEntry [remoteIp=198.2.248.1, remotePort=, callp=]

关闭

6.3.1.4 文件任务

此部分显示当前选择的行情网关文件任务相关信息,包括动态信息、静态信息、吞吐率、运行信息。

基本信息 行情任务 文件任务 转发任务


动态信息

静态信息


吞吐率 运行信息

字段介绍:

字段名称	描述
动态信息	
总消息数	显示消息的总数目
待处理消息数	显示等待处理的消息数目
拒绝消息数	显示拒绝的消息数目
接收吞吐率	显示上游接收消息的吞吐率
丢包数	显示丢包数目
丢包率	显示丢包数目与总消息数的比率（单位：%）
文件服务吞吐率	处理文件消息吞吐率

静态信息	
任务名称	任务名称
环境号	当前连接的环境号
已订阅成功	订阅成功的文件类别
连接上交所地址	发送服务器地址
吞吐率	
接收吞吐率	点击可显示、关闭接收吞吐率折线
文件服务吞吐率	点击可显示、关闭文件服务吞吐率折线
	放大折线图信息
运行信息	
时间	运行信息发生时间
名称	任务名称
内容	运行信息内容
	放大运行信息

点击放大吞吐率，弹出显示折线图详细信息，可选择显示时间段。



点击放大运行信息，弹出框中显示详细信息，可选择运行信息数目，查询最近 50 条、100 条、200 条信息（默认显示最近 50 条运行信息）。

运行信息数目: 50

时间	名称	内容
2020-06-19 09:21:16	file	begin to write zxjc0619.txt
2020-06-19 09:21:15	file	begin to write extra040619.txt
2020-06-19 09:05:54	file	begin to write se015zqpx20200619001.txt
2020-06-19 09:05:33	file	begin to write se015cjhq20200619001.txt
2020-06-19 09:02:11	file	begin to write reff030619.txt
2020-06-19 09:02:02	file	begin to write fjy20200619.txt
2020-06-19 09:01:44	file	begin to write cpxx02020619.txt
2020-06-19 09:01:15	file	begin to write reff040619.txt
2020-06-19 09:00:31	file	begin to write trdses94.txt
2020-06-19 09:00:11	file	begin to write csi20200619.txt

关闭



6.3.1.5 转发任务

此部分显示当前选择的行情网关转发任务相关信息,包括动态信息、静态信息、吞吐率、运行信息。



字段介绍:

字段名称	描述
动态信息	
总消息数	显示消息的总数目
待处理消息数	显示等待处理的消息数目
拒绝消息数	显示拒绝的消息数目
接收吞吐率	显示上游接收消息的吞吐率
丢包数	显示丢包数目
丢包率	显示丢包数目与总消息数的比率 (单位: %)
转发报文数	转发的报文数量,



转发服务吞吐率	转发消息吞吐率
静态信息	
任务名称	任务名称
环境号	当前连接的环境号
已订阅成功	订阅成功的行情类别
连接上交所地址	发送服务器地址
已接入用户信息	深圳行情转发 VSS 服务接入的用户信息
吞吐率	
接收吞吐率	点击可显示、关闭接收吞吐率折线
转发服务吞吐率	点击可显示、关闭转发服务吞吐率折线
	放大折线图信息
运行信息	
时间	运行信息发生时间
名称	任务名称
内容	运行信息内容
	放大运行信息

点击放大吞吐率，弹出显示折线图详细信息，可选择显示时间段。



点击放大运行信息，弹出框中显示详细信息，可选择运行信息数目，查询最近 50 条、100 条、200 条信息（默认显示最近 50 条运行信息）。

运行信息数目：50

时间	名称	内容
2020-06-19 09:00:00	forward	task forwardTask is running
2020-06-19 09:00:00	forward	subscribe forward channel:1 success
2020-06-19 09:00:00	forward	authenticate success
2020-06-19 09:00:00	forward	 connected
2020-06-19 09:00:00	forward	connecting TcpAddressEntry [remoteIp: ]
2020-06-19 09:00:00	forward	ready to start task


关闭

6.4 操作说明

6.4.1 登录操作

用户处于非登录状态时，仅能查看页面信息。若管理网关节点，需进行登录操作。有如下两种方式：



1. 点击页面右上角 ，在弹出提示框内输入正确的用户名和密码（默认用户名为 admin，密码为 SseGw@dm1n），点击登录。首次登录后，建议修改初始密码。
2. 点击有权限控制的操作按钮，会弹出集中监控登录提示框，在输入框内根据提示输入正确的用户名和密码，点击登录。



集中监控

请输入用户名

请输入密码

登录

登录成功后，会弹出提示信息，页面右上角显示当前登入用户的用户名，鼠标悬浮用户名可以选择注销用户或修改用户密码。

交易及行情网关集中监控

交易网关

行情网关

admin

【注】集中监控仅提供一个用户账号，该账号不支持在多个浏览器同时在线。一个用户使用该账号登录成功后，若有其他用户登录，已登入用户会被注销，需要重新登录。

【注】登录密码重置方式：使用可视化工具编辑./db/gateway_manager.db 数据库，执行文件./db/UpdatePwd.sql 中的 SQL 语句。

6.4.2 添加行情网关操作

行情网关

选择页面顶部  切换至行情网关页面，

+
添加新网关

点击

，在弹出新增网关窗口中填写网关

信息，选择确认后，弹出提示信息。

新增网关



* 网关别名：

请输入

* 网关IP地址：

请输入

* 网关端口号：

请输入

监控方式：

定时监控

* 开始监控时间：

🕒 08 : 30

* 停止监控时间：

🕒 16 : 00

* 监控项：

请选择

取消

确认

连通性测试



字段说明：


字段名称	描述
网关别名	网关别名，不可重复
网关 IP 地址	网关 IP 地址
网关端口号	网关端口号
监控方式	监控方式 定时监控：在指定时间开启监控 手动监控：需手动开启监控
开始监控时间	开始自动监控时间，仅监控方式为定时监控时显示
停止监控时间	停止自动监控时间，仅监控方式为定时监控时显示
监控项	监控项
<div>取消</div>	取消新增网关窗口
<div>确认</div>	确认修改，保存后关闭窗口

连通性测试	可测试远程网关是否可连接
-------	--------------

集中监控最多支持配置 50 个网关节点，超出最大限制，会弹出提示信息。

6.4.3 编辑网关操作

鼠标指向要修改的网关节点 ，在下拉框中选择编辑 。在弹出修改

网关框中编辑网关信息，选择确认后，弹出提示信息 。网关在处于未
监控状态时才可做编辑操作，否则会弹出提示框，手动取消监控后编辑。



修改网关



网关别名：

MDGW_1

* 网关IP地址：

0.0.0.0

* 网关端口号：

9898

* 监控方式：

定时监控

* 开始监控时间：

🕒 08 : 30

* 停止监控时间：

🕒 16 : 00

* 监控项：

行情任务

文件任务

转发任务

取消

确认




连通性测试

字段说明：

字段名称	描述
网关别名	网关别名，不可修改
网关 IP 地址	网关 IP 地址
网关端口号	网关端口号
监控方式	监控方式 定时监控：在指定时间开启监控 手动监控：需手动开启监控
开始监控时间	开始自动监控时间，仅监控方式为定时监控时显示
停止监控时间	停止自动监控时间，仅监控方式为定时监控时显示

监控项	监控项
<div>取消</div>	取消修改网关窗口
<div>确认</div>	确认修改，保存后关闭窗口
<div>连通性测试</div>	可测试远程网关是否可连接




6.4.4 删除网关操作

鼠标指向要修改的网关节点 ，在下拉框中选择删除 。在弹出提示框中选择确定，删除成功弹出提示信息 。

网关在处于未监控状态时才可做删除操作，否则会弹出提示框，手动取消监控后删除。


 请先手动取消监控，再删除配置. 当前状态 CONNECTED



6.4.5 开始监控操作

鼠标指向要修改的网关节点 ，在下拉框中选择开始监控 。在弹出提示框中选择确定，开始监控成功弹出提示信息 。

网关在处于未监控状态时才可选择开始监控。

6.4.6 取消监控操作



鼠标指向要修改的网关节点 ，在下拉框中选择取消监控。在弹出提示框中选择确定，取消监控成功弹出提示信息  取消监控网关。

网关在处于监控状态时才可选择取消监控。

7 FAQ

本节描述上海证券交易所行情网关 MDGW 的常见问题及其解答。

问题 1: 接收不到行情数据包时怎么办?

回答:

- 1) 确认任务配置的物理链路连接正常, 参数正确;
- 2) 重启 MDGW;
- 3) MDGW 日志发送至邮箱: tech_support@sse.com.cn 并反馈现象。

问题 2: 能收到包, 但长时间未生成 mktDtXX.txt 行情文件时怎么办?

回答:

- 1) 确认在配置界面中“启动文件更新”复选框已勾选, 接收路径存在;
- 2) 确认丢包率不大于 3%;
- 3) 重启 MDGW;
- 4) 将 MDGW 日志发送至邮箱: tech_support@sse.com.cn 并反馈现象。

问题 3: 丢包率过大时怎么办?

回答:

- 1) 确认物理链路符合行情带宽要求;
- 2) 确认硬、软件符合配置要求, 具体可参见章节 3;
- 3) 重启 MDGW 客户端;
- 4) 将 MDGW 日志发送至邮箱: tech_support@sse.com.cn 并反馈现象。

问题 4: Ekey 驱动安装失败?

回答:

- 1) 禁止或者退出杀毒软件;
- 2) 卸载 Ekey 驱动软件;

重新安装 Ekey 驱动。

8 软件升级提醒

8.1 0.4.0 版本

MDGW 0.4.0 版本加入转发任务，配置文件改动较大，建议用户在新版本上做如下配置修改：

1. 配置文件证书路径。
2. 通过 Web 浏览器配置 TCP/UDP 高速地面/UDP 卫星任务，避免直接拷贝旧版配置文件。
3. 通过 Web 浏览器重新配置定时任务（如有使用定时任务功能）。

8.2 0.6.0 版本

MDGW 0.6.0 版本支持债券平台行情。由于市场端软件与交易系统解耦的上线策略，用户在使用 MDGW 0.6.0 版本时，交易系统可能还未开放债券平台，此时订阅债券平台行情的行为会导致订阅失败，但不影响现存的竞价、期权和综业平台的行情接收。订阅债券平台失败如下图所示。

任务状态 (当前状态: RUNNING)			任务状态开关: 开启 关闭
2020-09-15 16:06:34	info	task marketDataTask is running	× 清空
2020-09-15 16:06:34	warn	subscribe security type fail. BTP, errorCode 1001	
2020-09-15 16:06:34	info	authenticate success	
2020-09-15 16:06:34	info	connected	
2020-09-15 16:06:34	info	connecting TcpAddressEntry [remoteIp=, remotePort=, localIp=0.0.0.0]	
2020-09-15 16:06:34	info	ready to start task	

8.3 0.7.0 版本

MDGW 0.7.0 版本升级过程中，请勿直接拷贝旧版本./cfg/BasicInfo.json 配置文件。